

simplex Meeting & simplex Integration

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Einleitung | 2 |
| 2 | Voraussetzungen | 2 |
| 3 | Integrationsaktivierung für ein simplex Meeting Konto | 2 |
| 4 | Integrationsaktivierung für simplex Meeting Organisator | 3 |
| 5 | Webcasting (Broadcasting) Aktivierung vor dem Meeting | 3 |
| 6 | Webcasting (Broadcasting) Aktivierung im Meeting | 4 |

1 Einleitung

simplex Meeting und simplex Plattform Integrationen

Mit der Integration der beiden Systeme [simplex Meeting](#) & [simplex](#) ist ein weiterer grosser Schritt getan, um die Möglichkeiten effizienter zu nutzen. Setzen Sie auf die Stärken der *simplex* Produkte und bringen Sie die *simplex* Familie systemübergreifend zusammen.

Mit der **simplex Meeting & simplex Integration** können Sie neu Ihr Meeting oder Webinar bequem direkt aus *simplex Meeting* live streamen, ohne grosse Vorbereitung. Im Meeting selbst können Sie einfach den **Webcast (Broadcast)** starten und schon wird der Inhalt über Ihr gewähltes *simplex* Projekt live gestreamt. Diese Integration ermöglicht Ihnen die Erweiterung der Zuschauergrösse auf ein Vielfaches.

2 Voraussetzungen

Die *simplex Meeting* & *simplex* Integration muss für jede *simplex Meeting* White Label Instanz separat konfiguriert und aktiviert werden. Ausserdem muss der *simplex Meeting* White Label Account Kunde auch einen *simplex* Account haben.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie diese Funktion in Ihrem *simplex Meeting* White Label Account nicht aktiviert haben oder wenn Sie keinen *simplex* Account haben.

Derzeit kann nur der **Meeting-Organisator** ein Meeting per Broadcast/Webcast übertragen. Ausserdem muss der Meeting-Organisator dem Meeting in **Google Chrome** beitreten.

3 Integrationsaktivierung für ein simplex Meeting Konto

Sobald diese Funktion bei Ihrem *simplex Meeting* White Label aktiviert wurde, können Sie diese für bestimmte Einzel-Konten aktivieren. Standardmässig haben die Konten keinen Zugriff auf diese Funktion. Um dies zu ändern, gehen Sie in die "**Kontoverwaltung**", wählen Sie ein Konto aus und aktivieren Sie dort diese Funktion für dieses Konto.

< Meine Firma

Konto aktualisieren

Konto Typ
Professional

Optionaler Firmenname/Kontoname
Meine Firma

Optionaler Kommentar

Anzahl bezahlte Monate
oder 20. Juni 2021 23:59

Bezahl bis

Ablaufende Konten automatisch verlängern?

Webcasting (Broadcasting) aktivieren

Anzahl Sitzungsräume zum Hinzufügen oder Löschen
Momentane Anzahl Sitzungsräume: 1
Jeder Sitzungsraum ist gleichbedeutend mit einer gleichzeitig stattfindenden Sitzung. Jedes Konto braucht mindestens einen Sitzungsraum. Wir verrechnen Ihnen jeden Sitzungsraum, welchen Sie verkaufen.

Anzahl Sitzungsorganisatoren zum Hinzufügen oder Löschen
Momentane Anzahl Sitzungsorganisatoren: 0
Wie viele Personen sollen Zugriff auf das Konto haben? Es gibt keine zusätzlichen Kosten, wenn Sie weitere Sitzungsorganisatoren erlauben. Definieren Sie 0 (null), falls Sie die Anzahl der Sitzungsorganisatoren für dieses Konto nicht beschränken möchten

4 Integrationsaktivierung für simplex Meeting Organisator

Sobald diese Funktion bei Ihrem *simplex Meeting* White Label Account und Ihrem Einzelkonto aktiviert wurde, können Sie die Integration in Ihrem *simplex Meeting*-Konto unter "Einstellungen" > "simplex Webcasting (Broadcasting) Integration" aktivieren. Geben Sie Ihre *simplex* Autoren-Login-Daten ein und bestätigen Sie diese Eingabe durch Drücken der Schaltfläche "SIMPLEX INTEGRATION AKTIVIEREN".

Simplex Webcasting Integration

Simplex ist die Webcasting- und Streaminglösung der Simplex Plattform. Sie können Ihre Meetings an eine fast unbeschränkte Anzahl Teilnehmer streamen, indem Sie beim Planen der Sitzung ein existierendes oder neu angelegtes Simplex Projekt auswählen.

Erfahren Sie mehr zu Simplex Webcasting <https://www.xtendx.com/loesungen/webcasting.html>

Sie können ein bestehendes Simplex Projekt auswählen oder beim Planen der Sitzung ein neues erstellen.

Wichtige Information: Sie benötigen ein Simplex Autorenkonto um Simplexprojekte zu erstellen

Benutzername des Simplex Autors

Passwort des Simplex Autors

Die Integration kann hier auch jederzeit wieder deaktiviert werden.

Simplex Webcasting Integration

Simplex ist die Webcasting- und Streaminglösung der Simplex Plattform. Sie können Ihre Meetings an eine fast unbeschränkte Anzahl Teilnehmer streamen, indem Sie beim Planen der Sitzung ein existierendes oder neu angelegtes Simplex Projekt auswählen.

Erfahren Sie mehr zu Simplex Webcasting <https://www.xtendx.com/loesungen/webcasting.html>

Sie können ein bestehendes Simplex Projekt auswählen oder beim Planen der Sitzung ein neues erstellen.

Wichtige Information: Sie benötigen ein Simplex Autorenkonto um Simplexprojekte zu erstellen

Sie sind zur Zeit angemeldet

5 Webcasting (Broadcasting) Aktivierung vor dem Meeting

Nach der Aktivierung des Kontos unter den Kontoeinstellungen des Meeting-Organisators, kann das Broadcasting/Webcasting für gewünschte Meetings aktiviert werden.

Wählen Sie beim Erstellen des Meetings ein bestehendes Projekt aus Ihrem *simplex* Autorenkonto aus oder erstellen Sie automatisch ein neues Projekt unter Ihrem *simplex* Autorenkonto.

Sitzung planen

Dokumente

Emailadresse der Sitzungsteilnehmer

Sitzungsberechtigungen

Registrationsformular

Videoaufösung

Webcast (Broadcast) Sitzung

Simplex Projekt

Bedingungen, um an einer Sitzung teilzunehmen.

Sitzungspasswort (optional)


Folgende Projektdetails werden dem Meeting automatisch hinzugefügt.

1. RTMP Server-Adresse (URL)
2. RTMP Stream-Schlüssel


Mittels dieser Informationen wird ein Meeting für das Broadcasting/Webcasting konfiguriert:

6 Webcasting (Broadcasting) Aktivierung im Meeting

Bei einem Meeting, das als Webcast übertragen werden kann, steht dem Organisator des Meetings die "**Broadcast Starten**" Funktion zur Verfügung. Beachten Sie, dass diese Funktion derzeit nur in **Google Chrome** angezeigt wird.




Wenn Sie diese Funktion "**Broadcast Starten**" aktivieren, öffnet sich ein Browser-Popup. Wählen Sie den "**Chrome Tab**" und suchen Sie die Registerkarte mit der Aufschrift "**Broadcast: diesen Tab auswählen**" und klicken Sie dann auf "**Teilen**". Dies startet das Webcasting Ihrer Sitzung an den *simplex* Media Streaming Server.



Ihr Meeting wird nun unter dem erstellten *simplex* Projekt Link live übertragen.

simplex



Wenn Sie den Webcast beenden möchten, müssen Sie in Ihrem Meeting auf "Broadcast Stoppen" klicken.